

Benutzer mit Rechten und Zugriff anlegen

Prinzip:

Benutzergruppen haben Rechte (nicht Zugriff)

Ein Benutzer wird einer Benutzergruppen zugewiesen und erbt somit Rechte, die angepasst werden können

###

Der Zugriff eines Benutzers auf einen Beitrag erfolgt über Zuweisung zu einer Benutzergruppe

Der Zugriff eines Benutzers über das BE muss extra zugeordnet werden

[Beiträge sind einer Kategorie zugeordnet, Zugriff kann auch über die Kategorie erfolgen]

###

Der Benutzer hat eine Mailadresse (wg. Passwort etc.)

Als Admin im BE anmelden

Benutzergruppe einrichten:

System | Kontrollzentrum | Benutzer | Benutzergruppen (Achtung: vorhandene Benutzergruppe nicht verändern!)

Neu

Gruppentitel: **Redakteur** (erbt Berechtigungen von Autor)

Übergeordnete Gruppe:--Autor

Speichern & Schließen

Benutzer anlegen:

System | Kontrollzentrum | Benutzer | Benutzer

| Benutzer Kontodetails

Neu

Name: Vorname Nachname oder Redakteur

Benutzername nachname oder redakteur

Passwort: leer (dann kommt ein automatisches) oder kpskps

Mailadresse: private E-Mail (dahin geht die Anmeldebestätigung vom Server) oder

redakteur@meinedomain.de → meineMailadresse@t-online.de

Systemmails: Nein

Benutzerstatus: freigegeben

Passwort zurücksetzen fordern: Nein (bei (Ja) kann das alte Passwort nicht wieder verwendet werden; es muss stets ein neues eingegeben werden!)

Der neue Benutzer gilt als registriert (s. System | Konfiguration) und erhält eine Mail vom Server an die in Joomla hinterlegte Mailadresse, sowie ein Erst-PW mit Anmeldelink auf www.ycsh80.de. Beim Betreten eines pw-geschützten Bereichs mit diesen Zugangsdaten kann ein neues PW über 'Passwort vergessen' angefordert werden.

Der Server schickt wieder eine Mail mit Bestätigungscode und Anmeldelink. Mit der neuen Anmeldung kann das PW geändert werden.

Auch vergessene Zugangsdaten können dort angefordert bzw. geändert werden. Das Procedere ist identisch.

| Zugewiesene Gruppen

Den neuen Benutzer 'Redakteur' in den Benutzergruppen 'Registriert' und 'Redakteur' zuweisen.

Speichern & Schließen

Der neuer Benutzer 'Redakteur' kann sich im FE anmelden und hat die (geerbten) Rechte der Benutzergruppe '-Autor'.

Berechtigungen einrichten:

System | Konfiguration | Berechtigungen

In den Benutzergruppen den 'Redakteur' auswählen

Rechte anpassen: 'Administrator Anmeldung' (BE)', keine 'Seitenanmeldung' (keine Abmeldung möglich), keine Statusänderung, Eigene Inhalte/Beiträge bearbeiten erlauben.

Speichern & Schließen

Der neue Benutzer 'Redakteur' kann sich im BE anmelden und hat erweiterte Rechte.

System | Konfiguration | Beiträge

Optionen | Berechtigungen | Redakteur: Administrationszugriff erlauben, Eigene Inhalte/Beiträge bearbeiten ist vererbt (erlaubt).

Speichern & Schließen

Der neue Benutzer 'Redakteur' kann auf Inhalte des BE zugreifen (pauschal)

Zugriffsberechtigung für Beiträge festlegen:

System | Kontrollzentrum | Beiträge

einen Beitrag | Berechtigungen, Modulgruppe 'Redakteur' auswählen, Berechtigung einstellen.

Alle Beiträge einzeln auf 'Verweigert' stellen, bis auf jene mit Zugriff durch den 'Redakteur', Beiträge bearbeiten ist vererbt (erlaubt).

Speichern & Schließen

Der neue Benutzer 'Redakteur' kann alle Beiträge einer zugewiesenen Kategorie zugreifen.

Statt über den Beitrag kann der Zugriff auch über eine Kategorie realisiert werden.

Zur Kategorie können mehrere Beiträge gehören.

Der Benutzet kann dann auch Kategorien bearbeiten!

Benutzerrechte der vordefinierten Gruppen:

Registriert [Registered]: Ein registrierter Benutzer darf sich einloggen und gegebenenfalls Inhalte sehen, die normalen Benutzern nicht zugänglich sind.

Autor [Author]: Darf zusätzlich im Website-Frontend Beiträge erstellen und die eigenen Beiträge bearbeiten. Er darf sie aber nicht veröffentlichen.

Editor: Darf alles, was der Autor darf, aber zusätzlich auch Beiträge von anderen Benutzern bearbeiten.

Publisher: Darf zusätzlich auch Beiträge veröffentlichen.

Manager: Darf in das Website-Backend (URL/administrator). Hat aber keinen Zugang auf die Benutzerverwaltung und die Konfigurationseinstellungen, darf keine Komponenten/Module/Plugins installieren, kein Rundmail an alle Benutzer verschicken und keine Veränderungen bei Template- und Spracheinstellungen vornehmen.

Administrator: Backend-Zugriff, wie Manager, aber darf auch User verwalten (außer Status ‚Super User‘ setzen) und Komponenten/Module/Plugins installieren.

Super User: Darf alles.